Softwareinstallation
und
Bedienungsanleitung

für

Videobildaufzeichnung
AKR Player
Version 3.0 /1.6

Änderungen zu den Angaben in der Anleitung sind vorbehalten

1. **Minimale Voraussetzungen an den PC**

CPU: Pentium III 800
Arbeitsspeicher: 256MB
Betriebssystem: Windows 2000, XP oder Vista
Web Browser: Internet Explorer 5.0
Auflösung: 1,024 X 768
Netzewerk: 100Base-T Ethernet

2. **Unterstützte Betriebssysteme**

Windows 2000 / Windows XP / Windows Vista

3. **Programminstallation**

Legen Sie die Installations CD in das Laufwerk Ihres PC ein und starten Sie die SETUP Datei aus dem Ordner AKR Player.

Falls eine ältere Version des AKR Players installiert ist, wird vorher das AKR Verwaltungsprogramm gestartet, mit welchem Sie die Vorgängerversion deinstallieren können. Nach erfolgreicher Deinstallation starten Sie bitte die Setup Datei neuerlich.

Es öffnet sich das Installtationsfenster.
Bitte wählen Sie die gewünschte Installationssprache.

Abb 3-1, Auswahl der Installationssprache

Klicken Sie die WEITER Taste.

Klicken Sie im folgenden Begrüßungsfenster auf WEITER.

Pic. 3—3 License

Pic. 3—4 Setup Status

Bitte bestätigen Sie, dass sie mit der Lizenzvereinbarung einverstanden sind, oder brechen Sie die Installation ab.
Klicken Sie auf WEITER, um die Installation fortzusetzen.

Wenn die Installation erfolgreich abgeschlossen ist, erscheint dieses Fenster.

Pic. 3—5 Setup Complete

Schließen Sie die Installation mit Klick auf FINISH ab.

Es befindet sich nun ein Schnellsticon des AKR Player auf ihrem Desktop.
DOPPELKLICKEN sie das Icon, um den Player zu starten.
Es erscheint folgendes Fenster auf ihrem Bildschirm.

Die folgenden Bedienknöpfe stehen Ihnen zur Verfügung

Taste zum Wählen und Öffnen von Dateien oder Ordnern

Taste zur Konvertierung von SDR in AVI

SDR Verzeichnisinitialisierung für SDR Dateien

Suchfunktion

1: gehe zum vorigen Bild,
2: Zurück,
3: Play/Pause,
4: Stop,
5: Vorwärts,
6: gehe zum nächsten Bild

Zeige das Suchergebnis an

Zeige manuell geöffnete Dateien an

SDR Dateien Backup Taste

Fortschrittbalken für Wiedergabe

Audio Kontrollfeld

Angaben zur aktuellen Wiedergabe
(Start- und Enddatum / Zeiten, Datum und Zeit der aktuellen Wiedergabestelle, Größe der Datei)

Öffnen von Dateien / Ordnern
Sie können einzelne SDR Dateien, oder ganze Ordner mit mehreren SDR Dateien gleichzeitig öffnen.

Öffnen von Dateien

Öffnen von Ordnern

Beim Öffnen von Ordnern werden Sie aufgefordert den zu öffnenden Ordner zu bestimmen.

Laden von SDR Dateien

Wenn sie eine SDR Datei oder einen Ordner mit SDR Dateien gewählt haben, werden diese durch klicken der OK Taste geöffnet. Im Dateilistenfenster erscheinen die wichtigsten Angaben zur Datei sowie eine Vorschau, bestehend aus dem ersten Bild der Aufnahme.

Anpassen der Anzeigegröße

Durch RECHTSKLICK im Abspielfenster erscheint das Menü wie folgend zu sehen. Sie können hier die Anzeigegröße einstellen, sowie einzelne Bilder abspeichern, oder direkt ausdrucken.

SDR Ordner Initialisierungstaste

Befinden Sie sich in einem mit „SDR“ bezeichneten Ordner der SDR Dateien enthält, werden durch Drücken der unten eingekreisten Taste die enthaltenen SDR Dateien protokolliert. Das hat den Vorteil, dass bei sehr vielen enthaltenen Dateien ein wiederholtes Einlesen wesentlich beschleunigt wird. Im jeweiligen Verzeichnis wird außerdem eine Textdatei angelegt, in der alle enthaltenen SDR Dateien gelistet sind.

1. Ist die Bezeichnung des jeweiligen Ordners nicht SDR, so erscheine folgende Meldung:

2. SDR Dateien mit 0 KB Größe die sich im SDR Ordner befinden werden bei der Initialisierung automatisch gelöscht.

4.4 AVI Konvertierung

Um SDR aufnahmen auch mit anderen Playern abspielen zu können, die den Zeitcode nicht erarbeiten können, können diese in das AVI Format konvertiert werden.

Öffnen sie dazu mit unten eingekreister Taste die zu konvertierende Datei.

Und geben Sie für die AVI Datei einen beliebigen Speicherort an.

Mit Klicken von SAVE wird der Konvertierungsvorgang gestartet.

Dateien durchsuchen

Um zu einer bestimmten Einstellung zu gelangen deren Zeitpunkt bekannt ist, oder ungefähr bekannt ist, können alle SDR Dateien nach dem enthaltenen Zeitcode durchsucht werden.

Starten Sie den Suchprozess durch drücken der unten eingekreisten Taste:

1. Durch Drücken der Lupentaste wird das Suchfenster geöffnet
2. Überprüfen Sie die gesetzten Filter.
3. Wählen Sie die Zeitperiode die gefunden werden soll. Es muß „USE TIME“ als Filter für eine reine Zeitsuche aktiviert sein.
4. Drücken Sie SEARCH oder Suche, um die Suche zu starten
5. Um keine Suche zu starten, drücken Sie die CANCEL Taste
6. Das Suchergebnis (alle für die gesetzte Zeitspanne relevanten SDR Dateien) wird im Suchlistenfenster angezeigt
7. Um zur normalen Ansicht zurück zu gelangen, drücken sie „List VIEW“

Backup

Sie können bequem die Daten einer AD Karte oder eines SDR Ordners komplett kopieren.
Drücken sie dazu das Feld BACKUP

Datenquelle(n) festlegen

2. Das Quelldateienverzeichnis gibt den aktuellen Speicherort der Dateien an
3. Alle möglichen quelldateien werden im SOURCE Fenster gelistet
4. Doppelpfeil rechts kopiert alle Dateien in das Zielverzeichnis
5. Pfeil rechts bewegt nur die jeweils markierte Datei in das Zielverzeichnis
6. Pfeil links löscht Dateien aus dem Zielverzeichnis
7. Doppelpfeil links löscht alle Dateien aus dem Zielverzeichnis

Zieldateien festlegen und BACKUP durchführen

8. Der Zieldateienordner wird hier ausgewählt
9. Prefix: Sie können hier einen Prefix zu den originalen Dateinamen hinzufügen
10. Im Zieldateienfenster werden die gewünschten Zieldateien angezeigt
11. Um den Kopiervorgang zu starten, drücken Sie BACKUP

BACKUP Ergebnis

12. Das Ergebnis des Backup wird im Fenster RESULT angezeigt
13. Um den BACKUP Vorgang zu beenden drücken Sie CLOSE